


РАСЧЕТЫ К ПРОЙМЕ



РАСЧЕТЫ К ПРОЙМЕ

1) Найти среднюю высоту плеча, соединив концы плеча полочки и спинку и разделив это расстояние пополам. (·) деления – **средняя высота плеча**.

2) Найти линию вершины оката рукава. Для этого из (·) средней высоты плеча отложить вниз **3 см**, поставить (·) 3. Из (·) 3 провести произвольно линию вправо и влево. Эта линия является **линией вершины оката рукава**.

3) Глубина проймы:

$$\text{Глубина проймы} = \frac{1}{3} OP + CO = (28:3) + 3 = 12,3$$

Откладываем от линии вершины оката рукава вниз. Через полученную (·) проводим произвольно линии вправо и влево (см. видео). Эта линия является **линией глубины проймы**. Линия глубины проймы может совпадать с линией груди, а может оказаться выше или ниже ее.

4) Обрисовать пройму:

а) На линии глубины проймы от середины проймы в сторону полочки отложить **1 см**. Поставить (·) 1. Из (·) 1 восстановить перпендикуляр вверх.

б) Замерить циркулем расстояние от (·) 1 до линии ширины спины и отложить это расстояние на полученном перпендикуляре. Из полученной засечки обрисовать нижнюю часть проймы спины **циркулем** и соединить с концом плеча спины от руки (см. видео построение проймы).

в) Замерить циркулем расстояние от (·) 1 до линии ширины проймы и отложить это расстояние на перпендикуляре. Из полученной засечки обрисовать нижнюю часть проймы полочки и соединить с концом плеча полочки от руки.